
Installation de TrueNAS Core 13

- 1. Brancher la Clé USB « Installer » sur votre futur NAS
- 2. Brancher la Clé USB « TrueNAS « sur votre futur NAS
- 3. Démarrer la machine en prenant soin de « Booter » sur la Clé USB « Installer »
 - o Voir la documentation du Bios de votre Carte mère


```
TrueNAS Installer
    Boot TrueNAS Installer [Enter]
Boot TrueNAS Installer (Serial Console)
                                                               dd:
                                                          :dd
                                                               dMMdd::
                                                      :ddMMd
    Escape to loader prompt
                                                  :: dMMMMMd
                                                               dMMMMMd::
                                                : dMMMMMMdd:
                                                               : ddmmmmmmd :
   Reboot
                                               : :ddMdd: :::: :ddMdd:
                                              Md:::::dMMMMd:::::dd
MMMMdd:::dMMMMd:::dddMMMd
Options:
    Kernel: default/kernel (1 of 1)
6. Boot Options
                                               MMMMMMdd: :::: :ddMMMMMdd
                                               ::dMMMMMMdd:
                                                               :ddmmmmmmd::
                                                  ::dmmmmmd
                                                               dMMMMMd::
                                                               dMMdd::
                                                     ::ddMMd
                                                          :dd
                                                               dd:-
Autoboot in 6 seconds, hit [Enter] to boot or any other key to stop
```

Appuyer

sur la touche « Entrée » ou attendre la fin du Compte à rebours.




Sélectionner « Install/Upgrade »



Sélectionner la Clé USB « TrueNAS ». Ne pas se tromper.

Conseil : Repérer la clé USB « **TrueNAS** » par sa taille ou Débrancher les autres disques pour éviter les erreurs.



message et Sélectionner « Yes ».




Renseigner le mot de passe de l'utilisateur « root » (Administrateur).

Attention : Clavier configuré en QWERTY.




Sélectionner le choix par défaut (Même si ce dernier est différent de la capture). Sauf si vous souhaitez sélectionner un autre choix pour des raisons particulières.



Fin de

l'installation.



Sélectionner « Shutdown System ».

- Retirer la Clé USB « Installer ».
- Démarrer la machine.
- TrueNAS Core devrait se charger à partir de la Clé USB « TrueNAS ».

L'interface de TrueNAS est accessible via un navigateur internet.

Il faudra utiliser l'une des 2 adresses présentes sur la page de démarrage.

http://AdresseIPTrueNAS ou https://AdresseIPTrueNAS


3) Configuration Réseau de TrueNAS

Une fois connecté à l'interface Web, la première chose à faire est de **fixer l'adresse IP** du Serveur TrueNAS.

Pour cela, 2 Solutions:


- Configuration manuelle de l'interface réseau.
- Mettre en place de la **Réservation d'adresse IP** au niveau de votre serveur DHCP (Box Opérateur à la maison).

Nous détaillerons la première solution qui a pour avantage d'être commune pour tout le monde.




Dans le panneau latéral, cliquer

sur « Network » puis « Interfaces »



Cliquer sur la flèche en haut à droite pour déployer le menu.


Cliquer sur « EDIT » pour modifier les paramètres de l'interface réseau.




Description: Renseigner ce champ pour décrire votre interface réseau (Optionnel). **IP Address**: Renseigner ce champ avec l'adresse IP utilisée actuellement pour vous connecter à l'interface. (L'adresse IP de la capture est un exemple). Cliquer sur « **APPLY** ».

Pour les plus avertis :

- Vous pouvez également désactiver le **DHCP** en décochant la case de même nom.
- Vous pouvez également choisir une adresse IP différente (Il faudra peut-être vous reconnecter à l'interface en utilisant la nouvelle adresse IP).




Cliquer sur « TEST CHANGES ».




L'adresse IP est maintenant fixée. Elle ne risque plus de changer en cas de redémarrage. Connectez-vous maintenant à TrueNAS avec la nouvelle adresse IP.

4) Création d'un Pool dans TrueNAS

Dans le panneau latéral, cliquer sur « **Storage** » puis « **Pools** ». Cliquer ensuite sur le bouton « **ADD** » en haut à droite.



Sélectionner « Create new pool » puis cliquer sur « CREATE POOL ».



« Confirm ».


Cliquer sur « CREATE POOL ».

Votre Pool est maintenant créé.

Création des Datasets dans TrueNAS

Après création de notre Pool, nous pouvons constater la création automatique d'un Dataset ayant le même nom.

Il s'agit du Dataset « Racine » du Pool. Tous les autres Datasets (Enfants) seront créés sous ce Dataset Parent.




Création du Dataset « PUBLIC » (Qui sera accessible par tous les utilisateurs) :



Cliquer sur les « ... » à droite du Dataset.

Cliquer sur « Add Dataset ».




Name: Renseigner le nom du Dataset.


Comments: Renseigner une description pour ce Dataset.

Share Type: Choisir le type de partage. Il faudra choisir « **SMB** » pour un partage **Windows**. Cliquer sur « **SUBMIT** » pour valider.


Configuration des permissions:



les « ... ».



Cliquer sur « Edit ACL ». sur « ADD ACL ITEM ».




Who: @everyone

Permissions: Full Control

Flags: Inherit

Cliquer sur « SAVE ».

Création du Dataset « USERS » pour les répertoires d'accueil des utilisateurs :



Name: Renseigner le nom du Dataset.

Création des Partages


Afin que chaque utilisateur ait accès à son répertoire personnel, nous allons devoir créer un partage du répertoire « **USERS** ».

Grâce à la configuration des droits de l'étape 5 :

- Chaque utilisateur aura accès uniquement à son répertoire personnel dans « USERS ».
- Les Administrateurs auront accès à tous les répertoires personnels pour des questions d'administration.
- Tous les utilisateurs auront accès en écriture sur le partage PUBLIC.

Création des partages Windows « USERS » et « PUBLIC » :

Se rendre dans « Sharing », « Windows Shares (SMB) » et cliquer sur « ADD » :




Clique sur « ENABLE SERVICE ».

Répéter l'opération pour le partage PUBLIC.

Intégrer TrueNAS à un domaine AD

Cliquer sur Network puis Global Configuration dans le panneau de gauche.



Domain : Renseigner le domaine par défaut

Nameserver : Renseigner l'adresse IP du Contrôleur de Domaine

Cliquer sur **Directory Services** puis **Active Directory** dans le panneau de gauche.

